


# AQL 操作指引

# 1. QC 质检申请

1.点击我的-->2.进入工作台模块申请-->3.选择 QC 质检-->4.提交-->5.等待管理员通过-->6.通过后可在工作台看到 QC 质检功能







# 2. QC 质检操作指引

中后期篇(前期操作跟中后期操作<mark>差别</mark>在前期不需要选择款式, 中后期需要选择款式,其余操作都一样) ▼ 返回 中文

# Q-ERA检验系统



待检验数据来源于成品外发加工单(外发工序:裁剪、车缝、包装)

前期待检验数据来源于: 外发工序裁剪加工单

中期待检验数据来源于: 外发工序车缝加工单

尾期待检验数据来源于: 外发工序包装加工单

如果是整件外发: 前期、中期、尾期待检验数据来源于外发工序为整

## 件外发的加工单

操作页面默认以加工商进行排序,除了加工商还可以按款号,按 客户单号等进行数据筛选,搜索功能的关键字同样是以加工商,款号, 客户单号,客户款号,货期,制单号进行数据筛选



选择一个单进行点击操作



在弹出来的框填写待检验数,则会带出抽查数跟接受数(合同号是带出来的)

<b>〈</b> 返回	Q-ERA检	验(中期)	刷新
按加工商			
Q、輸入关键字搜索			
待检验(4)	待提交(0)	待审核(0)	检验记录(0)
<u> </u>	16- <u>0D1</u>	7 <b>年</b> - 126G046-DI	01
Q	-ERA检验	中期(新单)	
检验单号: <新	单>	订单号: 126G8	46
检验日期: 2019	9-04-08	合同号:	
抽查方式: 1.0		待检验数:	
抽查数:		接受数:	
是否齐码: [	是 □ 否	ì	
	确	定	
外友甲号: WFO18 合同数: 8690		产工):	<del>x)</del>

填写完带检验数后,选择是否齐码,勾选'是',则默认尺码全选, 并不可人为更改,勾选'否',则默认全不选,由操作人自己进行选 择-->确定





点击确定后会进入到质检页面



点击隐藏按钮可以把红色方框内的内容进行隐藏



## AQL检验--中期

₿提交

检验单号: ZQ1904-0016

检验日期: 2019-04-08

制单号: 126G846=BD1

款号: 003386

客户: CGS



订单号: 126G846 合同号:

订单数: 95844 生产数: 98720

待检数: 12000 抽验方式: 1.0

抽检数: 315 接受数: 7

#### 资料核对 尺寸核对 包装核对 品质检验 包装检验 生产进度 图片

名称	款式	操作				
		○正确	○不正确 备注	拍图	删除	

资料核对结果: ○ 合格 ○ 不合格

检验人: Yapo 检验日期: 2019-04-08

⇔ 保存



3. 资料核对 Page 页面操作(包装核对跟资料核对的操作是一样的) 选择资料核对-->点击名称下方的空白处

## く返回

#### AQL检验--中期

₿提交

经成功积分

隐藏

检验单号: ZQ1904-0016

检验日期: 2019-04-08

制单号: 126G846=BD1

款号: 003386

客户: CGS

订单号: 126G846 合同号:

订单数: 95844 生产数: 98720

待检数: 12000 抽验方式: 1.0

抽检数: 315 接受数: 7

### 资料核对 尺寸核对 包装核对 品质检验 包装检验 生产进度 图片

名称	款式	操作				
		〇正确	○不正确 备注	拍图	删除	

资料核对结果: ○ 合格 ○ 不合格

检验人: Yapo 检验日期: 2019-04-08

⇔ 保存



确定后将选中的添加到界面-->选择款式-->选择是否正确-->备注--> 拍图(拍完图可以在图片中所对应的资料核对中预览,图片点击可以 进行放大)



## AQL检验--中期

⊖提交



#### 资料核对 尺寸核对 包装核对 品质检验 包装检验 生产进度 图片

名称	決式	操作		
0103 断线 (结		O正确 O不正确 备注 <b>拍图</b> 删除		
	3件套	○正确 ○不正确 备注拍图 删除		
资料核对结果:	O BD1	○ 不合格		
检验人: Yap	oo LP	检验日期: 2019-04-08		

⇔ 保存



1 资料核对结果是否合格根据所选择的疵点操作的正确或不正确进行判断,当疵点出现一个不正确则默认为不合格,当疵点为正确的时候则默认为合格。(有疵点时无法手动选择)-->点击进行保存




2 当没有疵点时,则可以手动选择合格与不合格-->点击进行保存



# 4. 尺寸核对 page 页面操作

1.点击名称下面的空白格--> 2.点击弹出框的下拉框--> 3.选择疵点--> 4.点击确定--> 5.选择款式--> 6.输入数量--> 7.拍摄要上传的图片(拍摄的图片可以在图片 page 页面中的尺寸核对中看到)--> 8.填写入尺寸抽查数--> 9.勾选尺寸在接受范围内或尺寸有差异-->10. 根据需要填写差异







# 5. 品质检验(包装检验) page 页面操作

1.点击名称下面的空白处-->2.点击下拉框-->3.选择疵点-->4.点击确定-->5.选择款式-->6.将数量填入到对应的数量-->拍摄要上传的图片(拍摄的图片可以在图片 page 页面中的品质检验(包装检验)中看到)-->7.写入备注





当 Page 页面有疵点存在时,品质检验(包装检验)结果的合格跟不合格根据严重、大疵判断(不可以手动选择),当严重数量不为 O时,直接判断不合格,或者当大疵的数量的总数大于接受数的时候,同样判断为不合格,当 Page 页面没有疵点时,则可以手动选择品质检验结果是合格还是不合格。



# 6. 生产进度 page 页面操作

按照实际情况填写对应的完工数(完工数不能超过生产数)-->保



# 7. 提交

当所有的 page 页面都保存过后,才可以提交成功



## AQL检验--中期

₿提交

经成功的分

检验单号: ZQ1904-0016

检验日期: 2019-04-08

制单号: 126G846=BD1

款号: 126G846=BD1

客户: CGS 显示

订单号: 126G846 合同号:

订单数: 95844 生产数: 98720

待检数: 12000 抽验方式: 1.0

抽检数: 315 接受数: 7

资料核对 尺寸核对 包装核对 品质检验 包装检验 生产进度 图片



待审核操作

# 人返回 Q-ERA检验(中期) 刷新 按加工商 Q 输入关键字搜索 待检验(3) 待提交(0) 待审核(1) 检验记录(0) 生产制单: 126G846=BD1 款号: 126G846=BD1 外发单号: WFO1812-000002 生产工厂: 天河制衣厂 〉 合同数: 95844 生产数: 98720

从待审核进入后

#### く返回 AQL检验--中期 检验单号: ZQ1904-0016 检验日期: 2019-04-08 订单号: 126G846 合同号: 制单号: 款号: 126G846=BD1 126G846=BD1 订单数: 生产数: 95844 98720 1.点击查看时,可以链接到对 待检数 抽验方式: 12000 1.0 应的 Page 页面,如:点击资 抽检数: 接受数: 7 料核对的查看 315 资料核对: □ 合格 ☑ 不合格 查看 Yapo 19/04/08 尺寸核对: 🗹 合格 🗆 不合格 查看 Yapo 19/04/08 品质检查: □ 合格 ☑ 不合格 查看 Yapo 19/04/08 包装核对: 🗹 合格 🗆 不合格 查看 Yapo 19/04/08 包装检验: 🗆 合格 🗹 不合格 查看 Yapo 19/04/08 验货结果: ○ 可接受 ○ 不接受 验针结果: 〇 通过 〇 不通过 验货决定: 〇 可放行 〇 不可放行 综合评语



根据实际情况选择验货结果、验针结果以及验货决定,并填入综合评语,工厂意见/解决方案-->保存-->审核

く返回	AQL检验	佥中期		
待检数	12000	抽验方式:	1.0	
抽检数:	315	接受数:	7	
资料核对:	□ 合格 ☑ 不合格	查看	Yapo 19/04/08	
尺寸核对:	☑ 合格 □ 不合格	查看	Yapo 19/04/08	
品质检查:	□ 合格 逑 不合格	查看	Yapo 19/04/08	
包装核对:	☑ 合格 □ 不合格	查看	Yapo 19/04/08	
包装检验:	□ 合格 ☑ 不合格	查看	Yapo 19/04/08	
验货结果:	⊙ 可接受 ○ 不接	受		
验针结果:	O 通过 <b>⊙</b> 不通	过		
验货决定:	⊙ 可放行 ○ 不可	放行		
综合评语				
工厂意见/解决方案				
工/ 恶心/附伏/J未				
	♦保存	♦审	核	

审核完后的单会在检验记录呈现

く返回

# Q-ERA检验(中期)

刷新

按加工商

Q输入关键字搜索

待检验(2) 待提交(1)

待审核(0)

检验记录(1)

生产制单:126G846=BD1 款号:126G846=BD1

外发单号: WFO1812-000002 生产工厂: 天河制衣厂

合同数:95844 生产数:98720

## 母 再次检验 く返回 AQL检验--中期 检验次数: 1 检验单号: ZQ1904-0016 检验日期: 2019-04-08 制单号: 126G846=BD1 款号: 126G846=BD1 订单号: 126G846 合同号: 订单数: 95844 生产数: 98720 出货数: 12000 抽验方式: 1.0 抽检数: 315 接受数: 7 资料核对: □ 合格 查看 Yapo 19/04/08 尺寸核对: 🗹 合格 查看 Yapo 19/04/08 品质检查: □ 合格 查看 Yapo 19/04/08 包装核对: 🗹 合格 查看 Yapo 19/04/08 包装检验: 🗌 合格 查看 Yapo 19/04/08 验货结果: ⊙ 可接受 ○ 不可接受 验货决定: ○ 可放行 ⊙ 不可放行 综合评语 Α

工厂专口 医子科

く返回		AQL检验	验中期		<ul><li>● 再次检验</li><li>检验次数: 1</li></ul>
订单数:	95844		生产数:	98720	12327(92)
出货数:	12000		抽验方式:	1.0	
抽检数:	315		接受数:	7	
资料核对:	□ 合格	查看	Yapo 19/04,	/08	
尺寸核对:	☑ 合格	查看	Yapo 19/04,	/08	
品质检查:	□ 合格	查看	Yapo 19/04,	/08	
包装核对:	☑ 合格	查看	Yapo 19/04,	/08	
包装检验:	□ 合格	查看	Yapo 19/04,	/08	
验货结果:	⊙ 可接受	0 不可	接受		
验货决定:	0 可放行	<ul><li>不可</li></ul>	放行		
综合评语 A					
工厂意见	/解决方案				
В					J
提交人:	Yapo		提交日期:	2019-04-	-08
审核人:	Yapo		审核日期:	2019-04-	-08